

# Hinzufügen eines neuen Server

Einen neuen Server Hinzufügen für Produkte und Dienstleitungen für Kunden und die Status Datei veröffentlichen

Um einen neuen Server hinzuzufügen gehen Sie wie folgt vor.

Melden Sie sich in Ihrem Adminbereich an, und gehen Sie zu [Einstellungen > Produkte / Dienstleistungen > Server](#).

Dort wählen Sie [Neuen Server hinzufügen](#) aus.

Die Felder die Sie nun angezeigt bekommen, sind optionale Felder Sie sollten aber zumindest die Felder für "Name" und "IP Adresse" des Servers ausfüllen.

Somit ist gegeben, das der Server auch Abgefragt werden kann, und über WHMCS verwaltet werden kann.

- Name - Sollte eindeutig sein , damit Sie diese Server identifizieren können.
- Hostname - Das ist die primäre Domäne des Servers.
- IP-Adresse - das ist die primäre IP- Adresse des Servers.
- Zugewiesene IP- Adressen - Listen Sie die IP-Adressen auf, die dem Server optional hinzugefügt wurden.  
(Über [Werkzeuge > Domain Resolver](#) kann geprüft werden, welche Domains in WHMCS auf Ihren Server weisen)

- Monatliche Kosten - optionales Feld - Dieses Feld kann verwendet werden, um den Gewinn zu berechnen (Was Kostet der Server Monatlich)
- Anbieter / Datacenter - optionales Feld - Wo befindet sich der Server / wer ist der Anbieter
- Maximale Anzahl Verbindungen / Kunde - Wieviele Kunden / Verbindungen können gleichzeitig auf den Server?
- Primär / Sekundär / Tertiär / Quartär Nameserver - das sind die Nameserver für diesen Server, zB . ns1.ihre-domain.de und ns2.ihre-domain.de - wird in der Willkommens Mail verwendet und bei der Registrierung der Domain

- Primär / Sekundär / Tertiär / Quartär Nameserver- IPs - das sind die IPs für jede der Nameserver kann in E-Mails verwendet werden
- Server-Typ , Benutzername und Passwort Zugang Hash - Für Login ( root / Händler ) Details für Ihren Server (oder Benutzername / Access- Hash für cPanel / WHM -Server) sein
- Server -Status -URL - Dies ist die URL auf den Status -Ordner.

## Statusüberwachung

Mit der Statusüberwachung können Sie die Last und Betriebszeit für jeden Ihrer Linux basierten Servern aus dem WHMCS Client / Adminbereich sehen.

Um dies zu ermöglichen, müssen Sie den Statusordner in der Zip-Datei herunterladen und WHMCS auf jeden Ihrer Server hochladen.

Geben Sie nun die URL zu diesem Ordner in den Server Status URL Feld ein.

Sie können das Feld leer lassen, um diese Überwachung zu deaktiviert.

Die PHP-Info Ausgabe ist standardmäßig aus Sicherheitsgründen deaktiviert worden, wenn Sie dies Ihren Kunden Anzeigen möchten, aktivieren Sie dies in der Datei "**Status**" entfernen Sie einfach die **#** vor der Abfrage "**# phpinfo ();**" nun wird dies Ihren Kunden angezeigt.

## Löschen eines Server

Um einen Server aus Ihrer Liste zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

- Gehen Sie zu **Einstellungen > Produkte / Dienstleistungen > Server** und klicken Sie dann auf das rote **X**-Symbol in der gleichen Zeile wo der Server ist, den Sie löschen möchten.
- Nun bekommen Sie eine Popup-Bestätigung über die Löschung des Servers, diese müssen Sie mit OK bestätigen und Ihr Server wird gelöscht.  
(**Hinweis:** Sie können einen Server nicht löschen, solange Ihm noch Konten zugeordnet sind.)

Original Quelle: [Servers](#)